

**Configurazione minima:**

- Sistema operativo: Windows 8.1 (64bit);
- Processore: Intel® Core™ i5;
- Memoria RAM: 8 GB;
- Schede video supportate: Intel, Nvidia, AMD con 1 GB di memoria, compatibile shader 3.0 (nVidia quadro non supportata);
- Hard disk: standard.

**Configurazione consigliata:**

- Sistema operativo: Windows 10 (64bit);
- Processore: Intel® Core™ i7;
- Memoria RAM: 12 GB;
- Schede video supportate: Intel, Nvidia, AMD con 4 GB di memoria (nVidia quadro non supportata);
- Hard disk: SSD 256/512.

**Configurazione ottimale:**

- Sistema operativo: Windows 10 (64bit);
- Processore: Intel® Core™ i7 / i9;
- Memoria RAM: 16 GB;
- Schede video supportate: Intel, Nvidia, AMD con 6/8 GB di memoria (nVidia quadro non supportata);
- Hard disk: SSD 512 o Raid.

## REQUISITI DI RETE

Eseguendo **3cad lite** in rete, tutti i cavi di rete, router, switch e altri dispositivi devono avere una sufficiente larghezza di banda (raccomandiamo 1GB/s; il minimo è 100Mb/s).

Per questo motivo sconsigliamo di utilizzare **3cad lite** in combinazione con una rete wireless. DAU S.P.A. con Socio unico non può essere ritenuta responsabile per le basse prestazioni di **3cad lite** dovute ad una insufficiente larghezza di banda.

**3cad lite** non supporta le reti peer-to-peer. Il programma richiede un ambiente di rete con uno specifico server.

I Network Attached Storage (NAS) non sono supportati e non sono comparabili ad un server Windows dedicato. I NAS sono dedicati solamente alla condivisione di file e non hanno le stesse funzionalità di un ambiente con server standard.

Anche i server Linux, indipendentemente dal fornitore (Samba, Red Hat, Arch, etc.), non sono supportati.

## REQUISITI PER INSTALLAZIONE SU MAC

I programmi di virtualizzazione per utilizzare 3cad su Mac sono VMware Fusion e Parallels oppure si può installare 3cad in Windows in dual boot sul Mac con Boot Camp, in questo caso però può essere eseguito solo un sistema operativo alla volta e si può passare da Windows a Mac riavviando il computer.

## ALTRI REQUISITI

Per l'installazione del programma sono necessari i seguenti requisiti:

- diritti di amministratore;
- connessione internet;
- esclusione della cartella del programma 3cad dall'antivirus;
- Internet Explorer 11 installato;
- Windows aggiornato.

Ad oggi 3cad lite è compatibile con la maggior parte dei software antivirus, ad esclusione di Kaspersky.